Erfahrungsbericht Teil2 MpC3.8 mit BStW3.2

Nach gut 3 Jahren Anlagenbetrieb mit MpC-Classic und dem BStW hier nun der 2. Teil meine Erfahrungsberichtes.

Der Anlagenbau begann vor rund 8 Jahren, nach intensiver Vorplanung, mit der MpC Version 3.5 auf einem 386/33MHz (4MB DOS6.2). Die Prüfungen vor dem Fahrbetrieb (Programmteil PP) und die Eingabe der Anlagendaten (Programmteil AD) erfolgte noch mit dieser Version. Kurz vor dem ersten Probebetrieb, erschien dann die Version MpC3.6. Die neue Möglichkeit, mehrere Doppeltrennstellen gleichzeitig zu überfahren, war dabei, bei meinem Steckenlayout, sehr von Vorteil. In den folgenden Jahren wurden dann mehrere Anlagenerweiterungen, wie die beiden Minischattenbahnhöfe in den Wendeschleifen, Signale in Fahrrichtung vorwärts, Gleisanschluß für den virtuellen Paternoster und das mechanische Gleisbildstellwerk (GBS) realisiert. Kurz nach dessen Fertigstellung, kam der Umstieg auf die Version MpC3.7, mit dem elektronischen Bildschirmstellwerk BStW3.1.

Damit begann die Suche nach einem leistungsfähigen Rechner, mit ISA - Stecklplatz, für den Betrieb der MpC, des Managers und des BStWs zusammen auf einem Rechner. Der Einstieg erfolgte auf einem vorhandenen PII/333MHz (384MB, WIN XP). Nach den Anfangsproblemen unter WIN95 lief es mit WIN XP Home, aber der Rechner war von Anfang am Limit. Schon Bildwechsel oder öffnende Fahrregler-Fenster konnten den Fahrbetrieb beeinflussen. Als nächstes fand sich ein PIII/450MHz (768MB, WIN XP Pro SP2). Mit diesem Rechner wurde auch der Umstieg auf die Version MpC3.8 mit BStW3.2 problemlos vollzogen. Vor kurzem gelangte ich durch einen Zufall, an einen ausgedienten Industrie - PC mit 12 PCI und 2 ISA-Steckplätzen. Es ist ein P4/3.0GHz (1GB, WIN XP Pro SP2). Bei 35-65% CPU Leistung werden jetzt zwischen 400 – 3.000 MpC – Umläufe abgearbeitet! Die Angaben gelten für 15 Züge auf der Anlage, wovon bis zu 4-6 gleichzeitig in Betrieb sein können. Der Rechner verfügt neben der Onboad-VGA, über eine 4-fach Graphikkarte. Der Manager und die MpC werden auf zwei 19" 4:3 TFTs und das BSTW auf einem 22" 16:9 TFT dargestellt. Das lästige Bildwechseln ist endlich vorbei! Nur hinter der Maus sucht man oft hinterher.



Abb. 1 MpC3.8/BStW3.2 Arbeitsplatz

Da der Sommer 2011 bis jetzt genügend Regentage bot, die das Frönen des Eisenbahnhobbys auch zur Gartenzeit ermöglichten, liegen jetzt die ersten Ergebnisse vom Umstieg auf die neue Version vor. Die Übernahme der vorhandenen Anlagendaten der MpC und des BStW gelang problemlos, wie auch nicht anders von G+R (+H) zu erwarten!

Da das Anwenderhandbuch für den BStW-Teil leider noch fehlt, wurde die Info von der Homepage kopiert und ausgedruckt und los ging es mit dem ausprobieren und experimentieren.

Die Ergebnisse versuche ich am Besten, an Hand der Bildschirmausdrucke aus dem BStW, zu erklären.



Abb. 1 (F1) BF oben

Das Bild des oberen Bahnhofbereiches ist über die Funktionstaste "F1" aufrufbar. Es stellt die Bahnhofsgleise (=Blocknummer) 12 bis 16, die Abstellgleise (HBI bzw. BI) 201 bis 204 und 25 dar. Über die Bedienung "von" Blocktaster / "nach" Blocktaster können Fahrstraßen angefordert und geschaltet werden. Die Ausleuchtung der Fahrstraße im GBS erfolgt für jede Fahrtrichtung separat. Die Fahrstraße 1 (vorwärts) ist dabei identisch mit der Fahrstraße 101 (rückwärts), bis auf die Fahrstraßen LED's im SE-Formular; die Nummern der Blocktaster sind vertauscht und das Lesen der Fahrstraße erfolgt "nur" in jeweils "V"- oder "R"- Richtung.

Separate Taster im Gleisbildstellwerk, die zur Bedienung von Automatik-Funktionen wie Ausfahr-Stop, Ausfahr-Automatik oder Ausweich-Automatik dienten, konnten mit der neuen Version wieder entfallen. Die Bedienung der Funktionen wird mit einem Klick der rechten Maustaste auf das entsprechende Ausfahrsignalsymbol fahrrichtungsabhängig als Pop up - Bild angeboten und nach Betätigung ausgelöst. Voraussetzung hierfür sind natürlich die entsprechenden Einträge im BE - Formular, wie Tasternummer, Ausweichblocknummer usw. Es müssen hierfür nicht unbedingt wirklich Taster oder Schalter im GBS vorhanden sein, es können auch die Softwareschalter 513 bis 999 verwendet werden.

Die Schattenbahnhofsfunktionen Staffellauf (SL) und Richtungstreu (RT) werden nach wie vor über eigene Taster mit Kontroll - LED bedient und angezeigt. Dem entsprechenden Taster ist im XS - Formular der Funktions-Typ "1" = Flip-Flip und eine Kontroll - LED zugewiesen. Taster 1x gedrückt => Funktion und LED "ein", Taster noch einmal gedrückt Funktion und LED wieder "aus".

Mit der neuen BStW - Version läßt sich die Darstellung der Fahrreglersymbole noch komfortabler einstellen, so daß ein Blocktaster z.B. mittig im Bahnhofsgleis und die Fahrreglerinformationen links und rechts davon plaziert werden kann. Im linken Teil werden neben den Status-Anzeigen der Lokund/oder Zugname, rechts davon Zugname und/oder Fahrauftrag- und/oder Routen-Nummer angezeigt. Fast jede Kombination und Größe ist für jeden Block individuell einstellbar! Durch den Einsatz von Lupen-Sprungtastern in den Lupenbildern, ist die ständige Anzeige der Funktionstastenbelegung im oberen Bildbereich zu gut wie überflüssig geworden. Nach einiger Eingewöhnungszeit werde ich die Anzeige wohl dauerhaft für einige oder auch alle Bilder abschalten, so daß mehr Platz für die Anlagendarstellung auf dem Monitor bleibt.

Einmal eingerichtet und definiert, können die Lupentasten einfach mit "Strg - C" und "Strg - V" in einem Bild kopiert und im anderen eingefügt werden.

Bei konsequenter Anwendung der neuen "rechte Maustaste" – Funktionen, lassen sich die Bilder von vielen, nicht mehr benötigten, separaten Bedienelementen und Anzeigen befreien, so daß sich wieder Platz in den Anlagenbilder zur Darstellung von z.B. zusätzlichen Fahrreglerinformationen ergibt.



Abb. 2 (F2) BF unten



Abb. 3 (F3) Gesamtanlage

In den beiden anderen Anlagenbildern, wird neben dem unteren Bahnhofsbereich, auch die Gesamtanlage dargestellt. Die Ansicht des oberen und unteren Bahnhofsbereiches ist dabei topologisch zur Anlage aufgebaut. Die Verbindung zwischen dem oberen und unteren Anlagenteil erfolgt über die Abbruchstellendarstellung und ist in beiden Bildern, zur lückenlosen Zugverfolgung, doppelt dargestellt. Ein Bildwechsel zwischen "oben" und "unten" ist blitzschnell über Sprungtaster an den Abbruchstellen möglich.

Das Bild der Gesamtanlage gibt eine entflochtene Darstellung des Gleisplanes wieder. Die Pfeile geben hierbei die gleisbezogene Vorwärtsrichtung an.

In den drei Anlagenbildern sind neben den Sprungtasten zwischen den Anlagenteilen auch welche für die Anwahl des 2. Fahrpultes, den Fahraufträgen und dem Paternosterbereichen untergebracht.

Mit der Zeit hat sich eine stattliche Zahl von Zügen angesammelt, deshalb reichte der Platz für die Anwahltaster in den Bildern für das 2. Fahrpult und den Paternoster nicht mehr aus. Sie mußten kopiert werden und bieten damit den Platz für die doppelte Anzahl von Zügen. Das jeweils erste Bild enthält die Anwahl für die Fahrregler 1 – 42 (jeder Fahrregler ist fest einer/m Lok/Zug und Paternostergleis (BI501...) zugeordnet), das zweite für die Fahrregler 43 -84.



Abb. 4 (F7) Fahrpult 2 FR1–42



Abb. 5 (F8) Fahrpult 2 FR43-84

Über die Fahrregleranwahltaster FR1-84 läßt sich ein Fahrregler auswählen, der dann über das Fahrpult in der Mitte beobachtet und gesteuert werden kann. Die Signale geben dabei das Signalbild am Streckenrand, aus Sicht des Lokführers wieder (aktueller befahrener Block). Der angewählte Fahrreglertaster ist dabei gelb hinterlegt und die Fahrreglernummer wird in der Mitte, mit Hilfe der 7-Seqmentanzeige, dreistellig angezeigt. Diese Anzeige ist aus einzelnen LED-Symbolen zusammengestellt. Sie sieht nicht gerade Profimäßig aus, ist aber meinem mechanischen GBS

nachempfunden. Vielleicht bietet das BStW ja später einmal ein eigenes 7-Segmentsymbol für uns Anwender an, so wie es in der unteren Dialogzeile für die MpC - Zeit verwendet wird.

Die gelben LED's links neben den Fahrregleranwahltastern leuchten, wenn der entsprechende Zug auf der Anlage unterwegs ist. Diese LED's werden über je eine eigene Aktion (AE-Formular Aktionen701...) gesteuert, da bei einem Eintrag der LED-Nummer in das RE-Formular alle LED's dauert leuchten würden. Die Züge (Fahrregler) im Paternoster bleiben ja am Paternosterblock angemeldet und sind damit für die MpC "verfügbar".

Anders als im GBS lassen sich, in der elektronischen Ausführung im BStW's, die Fahrreglerparameter u, o, a, b, c, s, h und H nicht einstellen, da sie nur zusammen mit der + oder – Taste im GBS eine Auswirkung haben. Über das BStW ist dieses gleichzeitige Betätigen durch die Mausbedienung nicht möglich. Dafür sind aber im BStW mehrere neue Fahrreglerinfofenster geschaffen worden, die die Einstellung solcher Parameter, sowie die Zuweisung realisierbarer Fahraufträge, Routen usw. bei jedem angeklickten Fahrregler, ermöglichen.



Abb. 6 (F9) Fahraufträge

Da sich neben den Zügen auch immer mehr Fahraufträge für diese angesammelt haben, hatte ich den Überblick fast verloren. Also mußte das System herhalten, um meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Zwischendurch hatte ich hierfür mal eine Matrix (40 x 40), bei ca. 40 Zügen und 40 Fahraufträgen, realisiert. Mit ihrer Hilfe konnten jedem Zug nur für ihn vorgesehenen Fahraufträge zugewiesen oder gelöscht werden. Die hierfür erforderliche Anzahl von Tastern und vor allem Aktionen hat die Grenzen der MpC fast erreicht. Es waren allein hierfür, fast 500 Aktionen erforderlich. Heute ist dieses alles über die rechte Maustaste zu schaffen! Außerdem lassen sich den Fahraufträgen und Routen z.B. Klartextbeschreibungen zuordnen. Trotzdem hänge ich zur Zeit noch an diesem Bild, vor allem wegen der nicht so oft benötigten Rangier Fahrwege.

Die Fahraufträge "FA1" bis "FA6" gelten für den "normalen" Fahrbetrieb der meisten Züge, im Kreis, in "Vorwärts" – Richtung, dito "FA11" bis "FA16" in "Rückwärts" - Richtung. "FA20" bis "FA50" sind für besondere Züge, die teilweise nach Fahrplan (zeitgesteuert) aus Bereitstellungsgleise losfahren, oder einfach um die Fähigkeiten der MpC (z.B. Pendelverkehr) auszuprobieren und zu verstehen, gedacht. Der Fahrauftrag "FA100", mit seinen Sub - Fahrwegen "FA101" bis "FA124", dient dazu die Schienen der Anlage ständig sauber zu halten. Er ist 3 Reinigungszügen (2 Roco - Cleans, 1 LUX - Staubsauger) zugewiesen, die nach einem bestimmten Schema die Anlage abfahren. Da dieses den Fahrbetrieb der restlichen Züge stark beeinflußt, ist immer nur einer von ihnen im Staffellauf unterwegs. Die beiden anderen warten jeweils in den Schattenbahnhöfen auf das Staffelholz ihres

fahrenden Kollegen. Das jeweils freie Gleis in den Schattenbahnhöfen wird derweilen von anderen Zügen zum wenden fleißig genutzt, sie nehmen deshalb nicht am Staffellauf teil.

	Paternoster 1-42	
	501 SL TGV_4344 Thatys	22 66 V760.878-9 16 16 1
SL VT11.5011-TEE_(Diese)		23 Block 3 14
SL 94.956-Tankwagenzug	503 SL V220.039-2-Flie.Holländer	24 Gesamt 13
SL V261.626-6-Lorenzug	504 SL V60.MH2-Maxh ütte	25 HZ B Flie. Hamburger (fa32)
SL 89.70_T3-Holzklassezug	505 SL V100_Nr.4 Wiebe	26 FR FR Fahr- 1-42 43-84 aufträge
	505 SL V216.032-3-Wiebe	27
SL 401.064 1-ICE1	507 SL ME146-04-Metronom	Automatische Einfahrt in den Paternoster
	508 SL V280.003-5-Nahschnelkrerk	29 1.) Einfahrt in den Paternoster mit Taster "<" einleiten
SL V180.059-Getränkewagen	509 SL 54.1858-2-20'Container	 Wenn Block 3 frei, Zug im Bahnhof ob en mit Taster "12" bis "15" auswählen
SL Ce6/811.3305-Tunnelrettung	510 SL Ae8/14.11801- Rohrtransport	3) Paternosterplatz mit Taster "501" bis "50<" bestimmen
	511 SL V1728.001-9 Indusi Messzug	32 (n22-25/FA300, n501-5xdFA3xx)
SL V188.002-Autoreisezug	512 SL SETG1116.912-5 Hotzzug	33 Automatische Ausfahrt aus dem Patemoster
SL V198.9665-Schienenbus	513 SL E750.001-0-Messzug	34 1.) Ausfahrt aus dem Paternoster mit Taster ">" einleiten
SL 85.018-2×40'Container	514 SL 18.312-Schnellzug	2) Wenn Block 3 frei, Zug im Platernoster mit Taster "501" bis "5%" auswählen
SL 44.108-Kranwagenzug	515 SL VT610.006-9-Pendelino_rot	3) Gleis im Bahnhof oben mit Taster "12" bis "15" bestimmen
SL VT11.5004.4 TEE_(Gas)		37 (r601-6xx/FA400401, n32-35/FA412-415)
SL Class 373/2-Eurostar 3201	517 SL E146.017-9-Nachtexpress	33
SL 01, 1059- Rheingold	518 SL 80.015-Behälterzug	39 33 cm (11)
SL E111.139-2-Intercity	519 SL 80.018-Zikuszug	40 60 cm (23)
SL V200.035-Güterzug	520 SL TGV_4401-POS	41 90 cm (18)
SL 51.628-8-Stückgutzug	521 SL 62.010-Gaskessebug	42 117 om (23)

Abb. 7 (F5) Paternoster 1-42

		Paternos	ter 43-84 Pater	>	an Bahnhof oben		
SL	Duomatio_07-32-Gleisstopfzug	543 SL	V664_MW B-Leig-Wagen	564	► 66 V760.878-9 15		
SL	E19.12-Schlativagen	544 SL	V760.877-1-Getreidesilo	565	Block 3 14		
SL	E152.112-9 Kakwaggons	545			Gesamt anlage		
SL	E10.216 Autotransport	548 SL	E103.107-9b-ArlbergExpress	567	12		
SL	E146.245-6-Doppelstockzug	547 SL	G2000_Mitsui-GATX	568	FR FR FAhr- 1-42 43-84 aufträge		
SL	E103.107-9.a Rheingold	548 SL	G2000_Europe an- GATX	569			
SL	V60.125-Materialzug	549 SL	G2000_Serfer-GATX	570	Automatische Einfahrt in den Paternoster		
SL	V60. 157- Gleiszug	550 SL	G2000_WLE-GATX	571	1.) Einfahrt in den Paternoster mit Taster"<" einleiten		
SL	VTD8.505-Helvetia	551		 572	2.) Wenn Block 3 frei, Zug im Bahnhof ob en mit Taster "12" bis "15" auswählen		
SL	CSD781.562-4 Orientexpress	552 SL	E94.263 D119 Schnellzug	573	3.) Paternosterplatz mit Taster "501" bis "50x" bestimmen		
SL	V1610.501-9-Pendolino_gnws		TGV_701-Duplex	574	(n22-25/FA300, n601-5xx/FA3xx)		
SL	24.047-Kesselmagenzug	5 54 —		 575	Automatische Ausfahrt aus dem Patemoster		
				 576	1.) Ausfahrt aus dem Paternoster mit Taster ">" einleiten		
SL	01.090-Schnellzug	556	BR442 Talent_2	577	2.) Wenn Block 3 frei, Zug im Paternoster mit Taster "501" bis "5%" auswählen		
SL	41.1070-6-Schürzenwagen	567	78	578	3.) Gleis im Bahnhof oben mit Taster "12" bis "15" bestimmen		
SL	E120.114-4 Intercity	558	79	579	(r601-6xx/FA4004401, n32-35/FA412-415)		
SL	E 984_U2-067-D-Zug	559	80	580	•		
SL	E10.1310-Rheinpfeil	560	81	581	33 om (11)		
SL	KID/53- Rottenkraftiwag	561	82	5 82	60 cm (23)		
SL	BR429.026 FURT	562	83	583	90 cm (18)		
SL	120.125-0-Hoyer	563	94	584	117 (m) (23)		

Abb. 8 (F6) Paternoster 43-84

Die Bilder, Aktionen und Fahraufträge für das automatische Ein- und Ausfahren in und aus dem virtuellen Paternoster, haben sich kaum verändert. Die Anzahl hat sich zwar verdoppelt und sie wurden im Laufe der Zeit etwas verfeinert. Allen Abstell- und Paternostergleisen, als auch den Zügen, werden feste Längen zugeordnet. Dabei ist die Zuglänge immer größer als die längste Gleislänge, um beim automatischen (unkontrollierten) Fahrbetrieb ein selbstständiges befahren dieser Gleise zu verhindern. Über die Aktionen bzw. Fahraufträge werden dann im Bedarfsfalle die Zuglängen angepaßt, so daß das Befahren dieser Gleise möglich ist. Beim Verlassen wird das natürlich wieder rückgängig gemacht. Seitdem verschwindet zumindest nicht mehr ein Zug nach dem anderen auf den Abstellgleisen.

Das folgende Bild habe ich erstellt, um einen gleichmäßigen Fahrbetrieb auf beiden Gleisen zu erreichen. Den Überblick darüber zu behalten ist bei vielen Zügen gar nicht so einfach, zumal einige Züge auch noch die Wendeschleifen eifrig nutzen, um z.B. die gesamte Anlage sauber zu halten oder ihren Fahrplan einzuhalten.

	Fahrric	htung	
	< vorwärts	rückwärts>	
+	<mark>SL 72 G2000Rail4Che</mark>	m-Seitenentlader (fa0-v0)	
	BFBF	Gesamt anlage	
	Pater Pater 1-42 43-84	FR FR 1-42 43-84 Fahr-	
		auttrage	75 BlueTiger_HVLE -Schwerlastzug (fa0-v0)
			76 G1206-RAG (ta15-r0)
			5 VT04 000a-File Hamburger (fa32-r0)

Abb. 9 (F10) Fahrrichtungen

Das untere Bild ist nur entstanden, weil ich mit dem "7e"-Formular der MpC nichts anzufangen wußte. Und da Pseudo - LED's nichts kosten habe ich eben mal damit gespielt.



Abb. 10 (F11) Modellzeit



Abb. 11 (12) Alles

Das letzte Bild gibt die gesamte zur Verfügung stehende Bildschirmfläche wieder. Über die Funktionstasten wird es dann mittels der Zoomfunktion in die oben beschriebenen Bilder zerlegt.

Zum Beginn der Fahrsaison habe ich nun auch eine Möglichkeit gefunden, die noch erforderlich 4 LED-Steckkarten in der Anlage unterzubringen, obwohl die 19"-Racks belegt waren. Jetzt ist jedes Gleis der gesamten Anlage in beiden Fahrtrichtungen mit Vor-, Ein- und Ausfahrsignalen, wie im BStW, ausgerüstet.

Hoffentlich konnte ich den einen oder anderen MpC'ler mit BStW zu neuen Inspirationen anregen, MpC'lern ohne BStW dieses schmackhaft machen oder vielleicht sogar Begeisterung bei nicht MpC'ler wecken.

Ich kann nur zum wiederholten Male die unkomplizierte und kurzfristige Unterstützung des MpC -Team in Problemfällen loben. Um diese Leistungen zu würdigen habe ich diesen und den 1. Teil meines Berichtes verfaßt.

Außerdem bin ich nach wie vor davon begeistert, gerade in Spur N, zwar digital, aber eben ohne Dekoder komfortabel, blockgesichert fahren zu können.

Bei Fragen, Kritik oder Anregungen bitte den Kontakt über die G+R Homepage mit Ralf Hagemann zu mir aufnehmen.